



Q 縮尺を指定して印刷したい

A [印刷の設定]の[印刷スケール]で変更します

1 [ホーム]タブ-[印刷]をクリックし、[印刷の設定]ダイアログを表示します。




2 [印刷スケール]から「縮尺指定」を選択し、印刷する縮尺を入力または指定します。




●補足説明

レイアウトに複数のビューがある場合、[縮尺指定]の左側の欄にはカレントビューの縮尺が入力されます。印刷するビューの縮尺を入力します。




3

[印刷範囲の変更]をクリックします。




4

印刷範囲を左ドラッグで移動し、指定します。



5 [印刷範囲の確定]で範囲を確定します。



6 [印刷プレビュー]で実際の印刷状態を確認し、[印刷]をクリックして実行します。

