



Q サイズ記入文字の単位を変更し、内容を更新したい

A [設定]でサイズの設定を変更し、サイズ記入文字の内容を更新します

- 1 [設定]-[一般]タブ-[サイズ・名称記入]-[記入内容]を開きます。
[配管]タブに切り替え、[サイズの設定]を選択します。




- 2 [サイズの設定]ダイアログが開きます。[サイズ]の後ろの単位を変更します。単位を削除するとサイズの数値のみ記入されます。
例えば、鋼管のサイズ記入で「50A」を「50-A」で表記したい場合は、[鋼管]の「A」を「-A」に書き換えます。



3

サイズ記入文字を選択して、コンテキストメニューの[内容の変更]-[内容の更新]を選択すると、指定した文字の内容がすべて更新されます。



●補足説明

系統内に複数のサイズ記入文字を作図している場合、配管を指定してコンテキストメニューの[その他]-[設定内容を参照して更新]をクリックすると、まとめて更新できます。また、サイズ記入文字の作図されている配管でサイズ変更や移動を行うと、サイズ記入文字も更新されます。

