
Q 機器に設定した機器番号を段区切りで記入したい

A 機器番号を「-」(半角ハイフン)付きで設定します

機器に「-」(半角ハイフン)付きで機器番号を設定し、[機器番号]コマンドで段数を指定します。






機器に機器番号を「-」(半角ハイフン)付きで設定します。 機器番号は、機器を配置する際にリボンで設定することができます。作図済みの機器は、[プロパティ]ー[部材情報]から設定が可能です。

・リボン




・プロパティ




●補足説明


[機器器具の配置]ダイアログの[プロパティ]タブー[プロパティ情報]でも型番ごとに機器番号を設定することができます。



[機器器具]タブー[機器番号]をクリックし、機器番号の[段数]を指定します。 2 「段数」の下の「区切り」から段数に合わせて区切りたい位置を指定します。




機器を選択(複数選択することができます。)し、Enter キーを押します。 機器番号の配置位置を指定します。



●補足説明

機器を配置時に[機器番号]の「記入」にチェックを入れると、機器の配置と同時に機器番号を記入することができます。





機器の配置位置を指定後、 続けて機器番号の記入位置 を指定します。

機器の配置と同時に記入した機器番号の設定(レイヤーやサイズ、段数等)は、[機器番号]コマンドで前回設定した設定 値で記入されます。



チェックを外している場合は、配置する機器と同じレイヤーで記入します。 チェックを入れている場合は、指定したレイヤーで記入します。

機器番号の設定を変更する場合は、機器番号の[プロパティ]ー[形状]から変更します。



