


Q 管末に 45° エルボと掃除口を配置したい


A アラウンドビューより 45° エルボを作図し、[配管]タブ-[継手]で掃除口を挿入します

管末に 45° エルボと掃除口を挿入します。




1

アラウンドビューや断面ビューでルートを作図し、45° に立ち上げます。




2

[配管]タブ-[継手]から使用する掃除口継手を選択します。  
サイズは、[サイズを挿入先に合わせる]にチェックを入れ[OK]をクリックします。





3

45° エルボの端部(ツールチップに「継手の接続点」と表示される位置)をクリックし、確定します。



## ●補足説明


ルートを継手より長く作図した場合は、掃除口を直管の端部に配置後、45°エルボまで移動します。




## ●補足説明

アラウンドビューや断面ビューを開かず平面図で作図する場合は、45°エルボを配置する位置まで作図後、[配管]タブ-[継手]から45°エルボを選択します。

サイズは、[サイズを挿入先に合わせる]にチェックを入れ[OK]をクリックします。



配管の端部(ツールチップに「配管の端部」と表示される位置)をクリックし、確定します。



手順 2、3 と同様に掃除口を接続します。

