


Q 隠線処理が選択できない

A1 [確認モード]をオフにします


A2 [クリップ外の一時表示]をオフにします

[表示]タブ-[自動隠線][手動処理]が選択できない(グレーアウトしている)場合は、[確認モード]または[クリップ外の一時表示]がオンの状態です。オフにすることで選択可能になります。



▼A1 [確認モード]をオフにします

画面右下の[確認モード]をクリックし、[確認モードの終了]をクリックします。



▼A2 [クリップ外の一時表示]をオフにします

ビュー名横の[▼]より[クリップ]-[クリップ外の一時表示]、または画面右下の[クリップ外の一時表示]をクリックします。

