





## ▼A3 干渉検査で除外リストに入れている

[干渉検査]コマンドで[除外リスト]に入れた箇所は自動挿入の対象から外れます。除外リストから干渉項目を選択し、[戻す]をクリックします。



## ▼A4 スリーブが非表示になっている

スリーブが非表示になっていると[スリーブの自動挿入]コマンドを行ってもスリーブは表示されません。  
[レイヤー一覧]でスリーブのレイヤーを「表示」に変更してください。



## ●POINT

[スリーブの自動挿入]コマンドでスリーブが入る対象要素

- ・配管・冷媒管・配管(バンド配管)・ダクト・換気用配管
- ・スパイラルダクト・フレキシブルダクト・短管(外フランジ)
- ・ケーブルラック・レースウェイ・ケーブルダクト
- ・バスダクト・電線管・ケーブル